Deepseek企业级Agent项目开发实战


Part 7. Windows 环境下安装 MySQL

很多年前,MySQL的安装过程一度是很多数据科学初学者的噩梦,不仅因为安装过程需要涉及配置服务账户、设置环境变量等复杂环节,更是因为MySQL并不仅仅是一个独立的软件,而是一整套关系型数据库服务,其初始软件架构是为了满足企业级服务器应用而设计,因此对于MySQL(以及其他大多数数据库软件)来说,都是服务端和客户端分离的架构,即如果是在企业生产环境下,服务器端需要安装MySQL Server组件,负责提供数据库服务,而技术人员电脑上则需要安装MySQL Client相关组件,用于调用服务器上的MySQL服务。当然,既然是调用服务器上的服务,就还会涉及到通信规则设置、账户设置等,并且,伴随着关系型数据库管理复杂程度不断提升,单纯的SQL代码编辑环境已经不能满足技术人员的需求,因此还需要进一步安装图形化数据库管理工具,如MySQL Workbench,而如果是个人用户本地安装MySQL,则需要同时安装Server和Client相关组件,从而能够在本地开启MySQL服务,并在本地连接MySQL进行数据库操作和管理,可想而知对于初学者而言,要一个个下载种类繁多、功能各异的组件,还要跑通整个MySQL开启服务到调用服务的流程,肯定是个非常复杂的流程。

不过好在,经过数年的发展和调整,伴随着用户群体越来越庞大,其安装流程和安装方法逐渐化繁为简,直至目前,除了可以单独下载各个组件并逐个进行安装外,MySQL还提供了一种非常便捷的一站式安装方法,即我们只需要在MySQL官网下载一个Installer即可一步到位完成MySQL相关的各组件的安装,并且支持多种不同类型的安装模式(如Server模式或Client模式等),同时还支持在Installer内完成初始账户配置等。因此,都统一采用Installer进行MySQL安装,这里我们点击链接进入MySQL官网主页即可下载Installer: https://dev.mysql.com/downloads/installer/

MySQL Community Downloads

MySQL Installer



这里我们选择MySQL 8版本进行下载和安装,不同操作系统的安装流程类似,需要注意的是 Installer支持两种不同的安装模式,一种是在线安装,这种模式的安装包很小,但会在实际执行安装时 一边下载一边安装;另一种则是本地版本安装,安装包较大,支持离线安装。两种安装模式安装流程没 有区别,推荐选择离线安装模式Installer下载。下载过程无需开启魔法,下载过程非常流畅,不用担心 网络问题。

然后在新弹出的页面点击跳过注册并直接下载选项:

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system




No thanks, just start my download.

ORACLE © 2023 Oracle

Privacy / Do Not Sell My Info | Terms of Use | Trademark Policy | <u>Cookie</u> 喜好设置


接下来点击下载好的Installer即可开始进行安装:



稍等片刻即可进入安装页面:




首次运行Installer时会提示选择安装模式,根据此前介绍,MySQL软件架构是为了满足企业生产环境需求,所以是Server(服务端)和Client(客户端)分离的模式,因此这里如果选择Server模式,则会安装专门用于提供MySQL服务相关的组件,而如果选择Client模式,则会只安装一些数据库管理工具和数据库连接组件。而根据此前的介绍,由于是在本地个人电脑中安装MySQL,因此需要选择full模式,同时安装Server组件和Client组件:




此外这里的Custom模式指的是可以自定义安装组件,并不建议初学者选择。

接下来进入到安装环节,直接点击next即可:



这里需要注意,正常情况下首次安装是不会有上述警告信息的,即存在有路径目标文件夹已经存在的情况。这里是因为我的电脑曾经安装过(好几遍)MySQL,因此会留有此前安装配置的文件夹。这里也可以手动删除该文件夹,以消除警告信息。

然后检查当前安装模式下所需要安装的组件,并点击安装:




这里能够看出,在full模式下需要安装非常多的组件。其中MySQL Server是主要提供MySQL服务的组件,MySQL Router是一个从连接到后端服务的中间组件,负责和高可用性集群通信,而MySQL Shell和MySQL Workbench则是数据库管理和开发工具,其中Shell是命令行工具,而Workbench则是图形化工具,二者的关系就非常类似于IPython和PyCharm之间的关系。当然,除了免费的MySQLWorkbench,业内非常通用的数据库管理和开发工具还包括Navicat、DBeaver等。而MySQLDocumentation和Samples and Examples则属于解释、说明和引导类的组件,其并不影响MySQL核心主体服务的使用。


需要注意的是,在上一环节选择不同的MySQL安装模式,这一环节就会出现不同的组件等待安装。例如如果安装Client模式,则只会安装Router、Shell和Workbench这三个组件。

另外,需要注意的是,在个人使用或者只有一个mySQL服务实例的情况下,并不需要使用MySQL Router组件。MySQL Router主要负责和复杂的高可用性集群进行通信,并提供高可用性和故障转移提供支持等功能。而在个人学习使用情况下,我们可以通过MySQL Shell或者Workbench和后端的MySQL服务直接进行连接。这也就是之后再配置MySQL Router时无法配置成功的原因,但MySQL Router配置不成功也不会影响MySQL整体使用,因此不必担心。


接下来就进入了安装环节,待安装完成,Installer会引导进入设置配置环节。这里需要设置的配置并不多,主要是要"打通前后端",即需要设置MySQL后端应用服务的端口、账户和密码等,然后测试前端能否顺利使用该账户在特定的某端口调用MySQL服务。




一般的配置流程是先设置Server,即点击Next,则会先进入Server配置页面:




这里能看出,MySQL后端服务以TCP/IP形式和前端进行通信,且端口为3306,同时当前电脑服务主机类型为Development Computer。这里如果3306端口号被占用,可以修改为其他端口,其他内容不建议修改。接下来点击Next:




这里是关于身份验证方法的设置,MySQL 8的安装版本选择默认选项(第一个选项)即可。点击 Next:




接下来设置初始root账户(最高权限账户)密码。这里需要牢记密码,root账户密码修改过程非常复杂。密码设置完成后点击next:




接下来是Windows环境下的一些MySQL服务细节,包括MySQL服务名称(默认为MySQL80,可修改),以及是否开启自动自动MySQL服务。这里我们按照默认设置安装即可,点击Next,即可进入到配置应用部分。稍等片刻点击Finish即可:



然后会回到配置创建页面,我们能发现,还有Router和Samples and Examples没有配置。




接下来点击Next进入到Router配置,这里需要注意,在没有启用高可用集群InnoDB时Router是无法配置成功(这里是否成功并不影响之后启用和调用MySQL服务),这里按照如下方式进行配置,然后点击Test Connection,若安装了InnoDB并设置了正确的Hostname,则可以Connect成功,此时可以点击Next,若没有安装InnoDB,则此处配置不成功,此时点击Cancel:




再次强调,MySQL Router无论是否配置成功,都不影响接下来的使用。


无论点击哪个,接下来都会进入到下一个组件的配置过程中。这里我们输入root账户的密码即可, 首次安装时该环节是可以配置成功的:



当全部组件的配置都生成之后,接下来会提示全部安装完成。我们勾选安装完成后启动MySQL Workbench和MySQL Shell,通过这两个组件的使用来测试是否安装成功:




当我们点击Finish之后,系统会自动打开MySQL Workbench和MySQL Shell。我们点击MySQL Workbench,并新建一个和MySQL服务的连接:




该过程会提示输入密码,此时输入root账户密码即可:



若能顺利进入到编程主页面,则可以说明当前MySQL已经安装配置成功,之后即可使用Workbench操作数据库。




此外,我们也可以通过MySQL Shell来测试连接情况。这里可以在MySQL Shell中输入\connect root@localhost以表示连接到本地MySQL(利用localhost,也就是127.0.0.1进行通信),然后根据提示输入root账户的密码,即可完成连接。之后即可使用MySQL Shell操作数据库:




修改MySQL配置或升级MySQL

当然,为了更好的用好本地部署的MySQL环境,以及避免一些未来使用时可能遇到的问题,我们还需要额外介绍关于MySQL升级和配置修改的方法,以及如何手动开启或停止MySQL服务的方法。

首先,伴随着Installer安装MySQL的过程,会同步安装一个Installer应用程序(注意,不是原始下载下来的msi文件)。我们可以在开始菜单栏中搜索得到:



打开Installer,能够发现,我们可以在这里继续调整MySQL Server、MySQL Router和Samples and Examples等组件的配置。



• 开启或停止MySQL服务

此外,由于我们选择了安装完成后MySQL自动启动,因此在测试连接时MySQL是处于开启状态。并且我们是设置了开机自动启动MySQL,因此大多数时候并不需要手动对其进行开启。但若遇到特殊情况,比如运行过程中需要重启MySQL服务,则需要手动进行MySQL服务的关闭和开启。

这里我们可以采用net start MySQL80或者net stop MySQL80来开启或者停止MySQL服务。这里的 MySQL80就是我们在使用Installer安装时设置的MySQL服务名称。例如此时MySQL已经处于开启服务 状态,此时输入net start MySQL80就会显示服务已经启动(也可以据此验证MySQL服务是否已经启动):

C:\Users\Administrator>net start MySQL80 请求的服务已经启动。 请键入 NET HELPMSG 2182 以获得更多的帮助。

而当我们输入net stop MySQL80时,则会显示服务正在停止:


C:\Users\Administrator>net stop MySQL80 MySQL80 服务正在停止.. MySQL80 服务已成功停止。

当然,再次输入net start MySQL80则可再次开启MySQL服务:

C:\Users\Administrator>net start MySQL80 MySQL80 服务正在启动 . MySQL80 服务已经启动成功。


• 配置系统环境变量

最后还有一点需要注意的是,当前Installer安装过程并不会自动将MySQL添加到系统环境变量中,因此在默认情况下,我们是无法在命令行中调用MySQL。因此,如果是想要在命令行中使用类似mysql - u root -p的命令调用MySQL服务,则需要将MySQL安装文件目录下的bin文件夹(包含了可执行文件)的文件路径放到系统环境变量中。具体添加环境变量的方法曾在Ch.1中进行详细讲解,此处不做赘述,最终我们需要在环境变量的PATH变量中添加MySQL/bin文件夹路径:



按照上述教程安装完成并启动 Mysq1 服务后,我们可以使用一些可视化的工具来进行直观的测试连接。常用的像 ② workbench、 DBeaver 、 Navicat等,大家按个人喜好选择就行。我们这里通过 Navicat 进行演示。


首先启动 Navicat 客户端,进入主界面,创建新的连接: 在 Navicat 主界面左上方,点击"连接"按钮,选择 MySQL:



在弹出的连接设置窗口中,填写你的 MySQL 数据库连接信息,其中:

- 连接名称:给你的连接起个名字,方便识别(例如:MateGen_Pro)。
- 主机名/IP 地址:如果安装在本地计算机上,可以填写 localhost 或 127.0.0.1。
- 端口: 默认情况下, MySQL 使用端口 3306, 除非你有修改, 保持默认即可。
- 用户名:输入你的 MySQL 用户名 (例如:root,或者你设置的其他用户名)。
- 密码: 输入对应的密码 (如果是 root 用户, 默认是你安装时设置的密码)。

填写完连接信息后,点击窗口下方的"测试连接"按钮。如果连接成功,Navicat 会显示 "连接成功"的提示。如果连接失败,则需要上述配置是否填写正确。



最后,如果测试连接成功,点击"确定"按钮,Navicat 会保存连接并尝试连接到你的 MySQL 数据库,并显示在左侧的数据库列表,至此就可以选择并管理该数据库了。

